

PC-3X IMAGE 업그레이드 방법

- 1) 설치할 소프트웨어를 다운로드 하면 OS V1.35, OB V1.34 파일 2개 입니다.
- 2) 먼저 악기와 PC 사이에 USB 단자를 연결 하십시오.
- 3) PC-3X 제품간에 USB케이블을 연결후 "Exit" 버튼을 누른상태에서 전원을 켜다.
- 4) 4~5초후 PC3 Boot loader 화면이 나옵니다.
- 5) PC에서 이동식 저장장치로 인식됨==> 다운로드한 파일중 OS V1.35 를 복사하여 이동식 저장장치로 복사.
- 6) 완료되면 악기에서 UPDATE IMAGE 버튼 누른다.
- 7) MAIN IMAGE 버튼 누른다. ==> 복사한 파일이 악기LCD화면에서 보임.
- 8) CHOOSE 버튼 누른다 ==> SOFTWARE 설치중
- 9) 설치 완료되면 OK 버튼 누른다. ==> 처음 화면으로 바뀜
- 10) PC에서 OS V1.35 삭제후 ==> OB V1.34 복사후 이동식 저장장치로 복사.
- 11) UPDATE IMAGE 버튼 누른다.
- 12) MAIN OBJECT 버튼 누른다.
- 13) OBJECT 파일을 확인후 CHOOSE 버튼을 누른다.
- 14) 완료되면 OK 버튼을 누른다.
- 15) LCD 화면이 처음 BOOT LOADER 로 바뀜
- 16) RUN PC3버튼을 누른다. ==> 프로그램 모드로 진입
- 17) 설치 완료